MAXSOTE

Instrukcja aplikacji Produkt gratisowy w koszyku

1. Opis aplikacji

Aplikacja pozwala na dodanie do sklepu opcji prezentów w koszyku. Klient może wybrać dowolną ilość prezentów, a ich dostępność można uzależnić od progu cenowego lub np obecności w koszyku produktu z danej kategorii.

2. Instalacja

Aby zainstalować aplikację, należy w panelu administracyjnym sklepu wybrać pozycję Aplikacje, następnie przejść do listy wszystkich aplikacji i odszukać pozycję "Produkt gratisowy w koszyku". Po kliknięciu "Instaluj" i zaakceptowaniu zgód, aplikacja powinna pojawić się w zakładce Aplikacje > Moje aplikacje.

3. Konfiguracja

Aby uruchomić aplikację, należy przejść do zakładki Aplikacje > Moje aplikacje > Produkt gratisowy w koszyku > Konfiguracja.

W tej zakładce możemy dostosować ustawienia takie, jak to ile gratisów może wybrać klient oraz jak ma wyglądać panel do wyboru gratisów.

4. Lista gratisów

Aby dodać gratis, przejdź do zakładki "Lista gratisów" i wyszukaj produkt za pomocą szybkiej wyszukiwarki. Domyślna cena prezentu jest zależna od możliwości zakupu produktów bezpłatnych w zakładce:

Ustawienia > Obsługa zamówień > Zamówienia i koszyk > Pozwalaj na zakup produktów bezpłatnych

W przypadku włączonej opcji cena gratisu to po prostu 0 zł, wyłączonej - 1 grosz. Możesz ustawić dowolna cenę gratisu w karcie edycji produktu, przypisując do niego wariant "Maxsote - produkt gratisowy" - w ten sposób możesz wpisać dowolną cenę dla tego wariantu.

Aby zmienić cenę prezentu, wejdź w kartę edycji produktu i w zakładce Warianty wybierz zestaw Wariantów "Maxsote - produkt gratisowy":

	wybrana grupa wariantów	DODAJ ZESTAW WARIANTÓW
	Maxsote - Produkt gratisowy 🗸	
Produkt gratisowy		
gdy zaznaczono	zmniejsz cenę o 🗸 🖌	
	ZAPISZ I WRÓĆ DO LISTY ZAPISZ	

Następnie możesz ustawić dowolną redukcję ceny wpisując kwotę lub %. Jeśli produkt posiada już jakiś zestaw wariantów i nie chcesz go zmienić - jedyna opcja to duplikacja danego produktu i użycie duplikatu jako prezentu.

5. Ustawienia wyglądu

Moduł wyboru gratisu może wyświetlać się w koszyku w formie listy lub slidera. Slider jest rozwiązaniem polecanym, jeśli udostępniamy gratisy dostępne od progów kwotowych. Wygląd można dowolnie dostosować używając wizualnego edytora:



UWAGA

W przypadku odinstalowania aplikacji lub wyłączenia produktu z akcji promocyjnej należy ręcznie usunąć wariant produktu "Maxsote - Produkt gratisowy" z karty edycji produktu. Można to zrobić zmieniając wybraną grupę wariantów w widoku poniżej:

	wybrana grupa wariantów	DODAJ ZESTAW WARIANTÓW
	Maxsote - Produkt gratisowy 🗸	
Produkt gratisowy		
gdy zaznaczono	zmniejsz cenę o v zł v	
	ZAPISZ I WRÓĆ DO LISTY ZAPISZ	

W innym przypadku wariant będzie pojawiał się na karcie produktu i klienci będą mogli dodać go do koszyka w cenie promocyjnej.

Dziękujemy za uwagę!

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

MAXSOTE

Strzelców Bytomskich 87b/202 41-914 Bytom NIP: 626-292-32-81 REGON: 241032170 tel: + 48 506 944 985 pon - pt 9 - 17

kontakt@maxsote.pl

@maxsotepl

